



PROCEDIMIENTO DE INSTALACION DE **SOLID RAIN**® EN ÁRBOLES

Los árboles se pueden comprar en 4 presentaciones distintas:

1. A raíz desnuda
2. Con cepellón
3. En maceta o contenedor de plástico (lo más frecuente)
4. Con cepellón escayolado (sobre todo grandes ejemplares)



Los árboles que compramos en cualquiera de estas presentaciones tienen mayor probabilidad de arraigo. Los puedes plantar en cualquier época del año, evitando los días de más frío en invierno o los de más calor en verano.

PROCEDIMIENTO DE INSTALACION DE

SOLID RAIN® EN ÁRBOLES:

1. Cava un hoyo en proporción al cepellón del árbol, generoso, más vale pasarse. Abrir un buen hoyo, remover y airear la tierra es necesario.



2. Si el suelo es muy malo, muy pobre, muy arcilloso o muy arenoso, puede agregar materia orgánica o fertilizantes para nutrir al árbol.

1. Las dosis se aplican dependiendo de:

| Tamaño | Dosis |
|-------------------|---------|
| Menos de 2 metros | 70 gr. |
| De 2 a 3 metros | 120 gr. |
| Más de 3 metros | 150 . |

Parte de la mezcla deposítala en el fondo de la cepa



2. Introduce el árbol en el hoyo y procura que quede el cuello a ras del suelo, no enterrado. Ve echando la mezcla restante de los Silos de Agua - tierra y asentándola de preferencia los últimos centímetros incorporar tierra normal.



3. En muchos de los casos es necesario realizar un tutorado. En árboles con cepellón o con maceta hay que evitar clavar el tutor muy cerca del tronco porque dañaríamos dicho cepellón y romperíamos raíces. Si el arbolito es pequeño, puede clavarlo al lado y no dañará mucho.



4. Forma una poza de riego y riega abundantemente. El primer mes tendrás que regar más; luego se puede espaciar entre riego y riego.



SOLID RAIN®

Avenida Francisco de Aguirre 3699, oficina #2

FONO: 25675963

Vitacura, Santiago de Chile www.silosdeagua.cl